



E-Mail Konfiguration für Outlook 2003 (Windows)

Um das Einstellungsmenü zu öffnen, klicken Sie auf: Extras -> E-Mail-Konten -> Neues E-Mail-Konto hinzufügen.



Tragen Sie als Posteingangs- und Postausgangsserver den entsprechenden Servernamen gemäss unseren Unterlagen ein. Besitzer von einem Domain-Abo tragen mail.IhreDomain ein. Als Servertyp wählen Sie 'POP3', danach klicken Sie auf 'Weiter >'.



Klicken Sie auf « Weitere Einstellungen... » und aktivieren Sie auf dem Register Postausgangsserver die Option, Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung'.

E-Mail-Konten [X]

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Posteingangsserver (POP3):
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

< Zurück Weiter > Abbrechen

E-Mail-Konten [X] **Internet-E-Mail-Einstellungen** [X]

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstell...

Benutzerinform...
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Anmeldeinform...
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung d...
Kennwortautl...

Postausgangsserver
 Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden