


## OUTLOOK EXPRESS SOUS WINDOWS


Comment modifier vos paramètres pour l'envoi du courrier avec nos serveurs d'envoi en utilisant la fonction SMTP authentifié.



**1** Dans Outlook Express, ouvrez le menu « Outils » et choisissez « Comptes ».



**2** Sélectionnez votre compte de messagerie et cliquez sur « Propriétés ».



**3** Dans l'onglet « Serveurs », veuillez cocher l'option « Mon serveur requiert une authentification » et allez dans « Paramètres ».

## OUTLOOK EXPRESS SOUS WINDOWS

**Server de messagerie pour courrier sortant**

Informations d'ouverture de session

Utiliser des paramètres identiques à ceux du serveur de messagerie pour courrier entrant

Ouvrir la session en utilisant

Nom du compte :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Connexion utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

OK Annuler



**OPTION 1 :**

Si ce compte est hébergé chez VTX, il suffit de laisser les paramètres définis par défaut.

**OPTION 2 :**

Si ce compte est hébergé chez un autre fournisseur de services Internet, vous devez ici cocher l'option « Ouvrir la session en utilisant ».

**Server de messagerie pour courrier sortant**

Informations d'ouverture de session

Utiliser des paramètres identiques à ceux du serveur de messagerie pour courrier entrant

Ouvrir la session en utilisant

Nom du compte :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Connexion utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé

OK Annuler



Et enfin vous indiquez les paramètres du compte E-mail qui vous est fourni par VTX.


Une fois les modifications effectuées, fermez Outlook et relancez le, vos nouveaux paramètres seront pris en compte

## OUTLOOK 2003 SOUS WINDOWS


Comment modifier vos paramètres pour l'envoi du courrier avec nos serveurs d'envoi en utilisant la fonction SMTP authentifié.



**1** Dans Outlook 2003, ouvrez le menu « Outils » et choisissez « Comptes de messagerie ».




**2** Sélectionnez l'option « Afficher ou modifier les comptes de messageries existantes » et cliquez sur « Suivant ».



**3** Sélectionnez votre compte de messagerie et cliquez sur « Modifier ».



**4** Cliquez sur « Paramètres supplémentaires ».



**5** OPTION 1 :  
Cochez l'option « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification »  
Si ce compte est hébergé chez VTX, il suffit de laisser les paramètres définis par défaut.

## OUTLOOK 2003 SOUS WINDOWS

The screenshot shows the 'Paramètres de messagerie Internet' dialog box with the 'Serveur sortant' tab selected. The 'Connexion' section is active, showing the following options:

- Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification
  - Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant
  - Se connecter à l'aide de
    - Nom d'utilisateur : Identifiant
    - Mot de passe : \*\*\*\*\*
    - Mémoiriser le mot de passe
  - Se connecter à l'aide de l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

### OPTION 2 :


Si votre compte est hébergé chez un autre fournisseur de services internet, vous devez ici cocher l'option « **Se connecter en tant que** », et enfin, indiquez les paramètres du compte E-mail qui vous est fourni par VTX.

Cliquez dans l'ordre sur :  
« **Ok** , **suisant**, **terminer** »


Une fois les modifications effectuées, fermez **Outlook 2003** et relancez le, vos nouveaux paramètres seront pris en compte.

## MAIL SOUS MAC OS

Comment modifier vos paramètres pour l'envoi du courrier avec nos serveurs d'envoi en utilisant la fonction SMTP authentifié.




**1** Dans « Mail », ouvrez le menu « Préférences ».



**2** Sélectionnez votre compte de messagerie et cliquez sur « Server Settings ».



**3** Dans cette fenêtre, dans le menu d'authentification, choisissez l'option « Password ».



**4** Et enfin vous indiquez les paramètres du compte E-mail qui vous est fourni par VTX et pressez OK.


Une fois les modifications effectuées, fermez Mail et relancez le, vos nouveaux paramètres seront pris en compte

## ENTOURAGE SOUS MACOS X


Comment modifier vos paramètres pour l'envoi du courrier avec nos serveurs d'envoi en utilisant la fonction SMTP authentifié.




**1** Dans **Entourage**, ouvrez le menu « **Outils** » et choisissez « **Comptes** ».




**2** Sélectionnez votre compte de messagerie et cliquez sur « **modifier** ».



**3** Dans la section « **Envoi de courriers** », cliquez sur « **Options avancées d'envoi** ».



**4** **OPTION 1 :**  
Si ce compte est hébergé chez VTX, il suffit de laisser les paramètres définis par défaut.



**OPTION 2 :**  
Si ce compte est hébergé chez un autre fournisseur de services Internet, vous devez ici cocher l'option « **Se connecter en tant que** ». Enfin vous indiquez les paramètres du compte E-mail qui vous est fourni par VTX.

Une fois les modifications effectuées, fermez Entourage et relancez le, vos nouveaux paramètres seront pris en compte