

## Outlook 2003 - PC

**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen	Serverinformationen
Ihr Name: <input type="text" value="P. Muster"/>	Posteingangsserver (POP3): <input type="text" value="pop.vtxmail.ch"/>
E-Mail-Adresse: <input type="text" value="p.muster@vtxmail.ch"/>	Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="smtp.vtxmail.ch"/>
Anmeldeinformationen	Einstellungen testen
Benutzername: <input type="text" value="p.muster@vtxmail.ch"/>	Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kennwort: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen..."/>
<input type="checkbox"/> Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)	<input type="button" value="Weitere Einstellungen..."/>

< Zurück    Weiter >    Abbrechen

- 1) Starten Sie Outlook 2003 auf und klicken Sie auf Extras > Konten.
- 2) Setzen Sie den Punkt auf Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten und gehen Sie auf Weiter.
- 3) Wählen Sie das zu überprüfende Konto aus und klicken Sie auf Ändern.
- 4) Ändern Sie nun den Posteingangsserver auf pop.vtxmail.ch und den Postausgangsserver auf smtp.vtxmail.ch  
Achtung : Der Postausgangsserver smtp.vtxmail.ch funktioniert nur dann, wenn Sie auch die Internetverbindung über uns herstellen. Falls dem nicht so ist, benutzen Sie bitten den SMTP-SERVER von dem Provider mit dem Sie die Internetverbindung herstellen.
- 5) Als Benutzername müssen Sie die komplette Emailadresse eingeben : z.B. peter.muster@vtxmail.ch
- 6) Als Passwort geben Sie ihr bisheriges Passwort ein.
- 7) Klicken Sie auf Weiter und anschliessend auf Fertig stellen.