

Configuration compte E-mail VTX sur Outlook 2010




Microsoft®


Outlook 2010

Note : Cette documentation utilise des comptes mail fictifs pour exemple, veuillez donc à ne pas recopier les informations et à mettre celles propres à votre adresse mail.


1. Cliquer sur l'onglet « **Fichier** » en haut à gauche de l'écran puis sur « **Ajouter un compte** ».



2. Cocher la case « **Configurer manuellement les paramètres du serveur** » puis cliquer sur « **Suivant >** ».



3. Cocher ensuite « **Messagerie Internet** » puis cliquer sur le bouton « **Suivant >** ».




4. Mettre ensuite votre nom suivis de l'adresse mail et choisir le type de compte « **IMAP** ».

Mettre ensuite les serveurs de mail VTX.

Serveur de courrier entrant : mail.vtx.ch/dompop.vtx.ch


Serveur de courrier sortant : smtp.vtx.ch/smtp-pro.vtx.ch

Mettre ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'adresse mail puis cliquer sur « **Paramètres supplémentaires...** ».



* Vous trouvez ces informations en vous connectant avec votre adresse administrative sur notre plateforme <http://kiosk.vtx.ch> rubrique " **Gérer vos adresses** " puis sur « **Consulter** ».

5. Cliquer sur l'onglet « **Serveur sortant** » puis cocher la case « **Mon serveur (SMTP) requiert une authentification** » et cliquer ensuite sur l'onglet « **Options avancées** ».



6. Remplir les champs suivants :


Serveur entrant (IMAP) : 143

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : TLS


Serveur de courrier sortant (SMTP) : 587

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : TLS

Cliquer ensuite sur « **OK** ».



7. Cliquer ensuite sur le bouton « **Suivant** ».



Changer de compte

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : VTX
Adresse de messagerie : outlook@testdomaine.ch

Informations sur le serveur
Type de compte : IMAP
Serveur de courrier entrant : dompop.vtx.ch
Serveur de courrier sortant (SMTP) : smtp-pro.vtx.ch


Informations de connexion
Nom d'utilisateur : ch.testdomaine.outlook
Mot de passe : *****
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Tester les paramètres du compte ...
 Testez les paramètres du compte en cliquant sur le bouton Suivant

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler

8. Vérification d'Outlook, une fois terminé, cliquer sur le bouton « **Fermer** ».



Tester les paramètres du compte

Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec succès. Cliquez sur Fermer pour continuer.

Arrêter Fermer

Tâches Erreurs

Tâches	État
✓ Connexion au serveur de courrier entrant (I...	Terminée
✓ Envoi du message de test de la messagerie	Terminée

9. Le compte est maintenant configuré sur Outlook, vous pouvez appuyer sur « **OK** ».

